

SportIdent Danmark,

Start af SportIdent enheder inden et løb.

Læg alle enheder du skal bruge til løbet på et bord også spec. enhederne.

Find **SI-master** enheden og **service off** samt **programmeringsstaven** frem

Start **SI-master** enheden med **service off** brikken og check om tiden er rigtig i displayet.

Er den forkert så skal den stilles via en aflæser enhed og en computer der har rigtig tid.

Vær især opmærksom på sommer/vintertid! Og om hvor lang tid **SI-master** er aktiv. Da den overføres til enderne ved brug af stilling 3. skal nok være 6 timer.

Se den udvidede manual [SportIdent for Dummies](#) som ligger på Østkredsens hjemmeside,

Fra firmware 616 er der tilføjet flere funktioner fra 4 til 5 eller 6

Tag fat I **SI-masteren** den har 5 eller 6 stillinger ved brug af **service off** brikken

1 alm. Enhed: Det er her uret kan stilles, den kan være programmeret til post, eller spec. enhed

2 time master **uden clear** af backup i enheder. Display: **TIMEMA**

3 time master **med clear** af backup i enheder. Display: **EXT MA** .

NB! Tiden **SI-masteren** er aktiv i overføres til enhederne i denne stilling så sørg for den står til normalt 6 timer, dette stilles i stilling 1. for ikke 1' løber på posten skal starte enhederne.

4 standard master ny funktion test den ! se anden info om brug Display: **STD MA**

5 start ur, kun hvis stilling 1 er programmeret til startenhed, Display: **STACLK**,

6 sluk.

Så skal der lægges tid I enhederne.

Stil **SI-masteren** I stilling 3, put staven I hullet, og læg den oven på enhederne på bordet efter tur og afvent den siger pip. Enhederne behøves ikke startes først, men sluk dem efter programmering, hvis de ikke straks skal bruges. Brug **service off** brikken.

Når alle enheder har fået tid fra **SI-master**, er det tid til at kontrollere om tiden er rigtigt og alle har rigtigt post nr.

Clear en brik og put den I samtlige enheder efter tur, bruger du **START** skal du starte med den, kan alle stemplinger ikke være I brikken så aflæs den på en stræktidsprinter og gentag det derefter med resten af enhederne.

Aflæs strimlen og se om alt er som det skal være, giv strimlen til den der har styr på udsætning af enheder I skoven.

Når enhederne sættes ud, er det vigtigt at der er en brik med, husk at clear den, som puttes i enheden når den er sat på plads, og at brikken aflæses i træktidsprintereren når man kommer hjem, for kontrol af at enheder er sat rigtigt ud, dette gøres i samarbejde med banelægger.

Er enheder programmeret forkert eller er du I tvivl hvordan du opretter et løb I Sportssoftware programmerne kan jeg henvise til [SportIdent for Dummies](#) manualen på [Østkredsens hjemmeside](#).

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Mogens Jørgensen mogens@sportident.dk 40 56 44 96

Læs også på www.sportident.dk